



「ぶらら」へようこそ！

株式会社 NTT ぶらら


## スペシャルアクセスポイント Windows Vista 用 設定マニュアル

平素より「ぶらら」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。本書にてインターネット、電子メールの設定方法を、ご説明させていただきます。なお本書での説明は Windows Vista の「ネットワークとインターネット」にてスペシャル AP（全国共通 009192-93）をご利用いただくための一般的な設定手順例になります。

ご不明な点につきましては巻末の「ぶららサポート」をご参照の上、お問い合わせをお願い致します。

※本マニュアルは、[ぶららライト]、[インターネットセット]、[ぷらコミ0、3、5、10、20、30]、[スペシャルセット]契約の方向けです。  
 ※NTT フレッツ ISDN をご契約の場合、本書の設定は行わず、フレッツ ISDN 用のマニュアルをご確認いただくか、本マニュアル 14 ページ記載のぶららサポートへお問い合わせをお願いいたします。  
 ※スペシャル・アクセスポイントまでの通信料金につきましては、各セットごとに異なりますので、巻末の「アクセスポイント利用可否表」をご参照ください。  
 ※ダイヤルアップルータご使用時の設定方法につきましては、ご利用のダイヤルアップルータの取り扱い説明書をご参照ください

## 接続設定




スタートボタン

コントロールパネル




① Windows 画面左下の「スタートボタン」をクリックし、表示されたメニュー右列にある「コントロールパネル」をクリックします。

② 「ネットワークとインターネット」項目内の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




③ 左側の項目内「接続またはネットワークのセットアップ」と書いてある文字列をクリックすると「接続またはネットワークのセットアップの開始」画面が起動します。

## 接続またはネットワークのセットアップ開始




- ① 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。



- ② モデムが正しくセットアップされている場合、上記画面が表示されますので、「ダイヤルアップの電話番号(D)」欄に 00919293 とハイフンなしで入力します。

※NTTのフレッツISDNサービスをご利用の方は、本マニュアルの設定は行くと定額での利用になりませんので、これらの設定を行わないでください。  
フレッツISDN利用時の設定方法は、フレッツISDNセットのマニュアルをご確認いただくか、ぶららダイヤルまでお問い合わせをお願いします。




- ③ 「ユーザー名 (U)」にはぶらら会員登録証の「ユーザーID」と識別子「@set.plala.or.jp」を半角英数字で入力し、「パスワード(P)」には、ぶらら会員登録証の「本パスワード」を半角英数字で入力し、パスワード入力終了後、「このパスワードを記憶する(R)」にチェックを入れます。


例) ユーザー名 123ab4567@set.plala.or.jp  
パスワード abc1defg2higk

※ユーザID、本パスワードに含まれているアルファベットは、大文字小文字を区別して半角文字でご入力ください。

※「このパスワードを記憶する」にチェックをいれるとパスワードが保存され、接続のたびに入力する必要がなくなります。



④「**接続名(N)**」は、この接続設定の名前となりますので「Plala」など、分かりやすい任意の名称を入力します。ご入力が終わりましたら「**接続(C)**」ボタンをクリックします。



⑤接続画面が表示されますので、何もせずお待ちいただくと接続されます。

※接続ができない場合は「インターネット接続テストに失敗しました」と表示されます。(次ページ下部を参照下さい)



### ■入力したパスワードを確認するには

パスワード欄はセキュリティのため、正しく入力しても、●●●と表示されますが、「パスワードの文字を表示する(S)」にチェックを入れていただくと、パスワード欄へ入力した文字列をご確認いただけます。




⑥インターネット接続が完了すると、上記の画面が表示されますので、「**閉じる(C)**」をクリックします。




⑦別の画面で「ネットワークの場所の設定」が表示されますので、通常は「家庭」を選択します。


※選択後、続行するかどうか表示された場合は「**続行**」ボタンをクリックし続行してください。




⑧続いて確認画面が表示されますので「**閉じる(C)**」ボタンをクリックし画面が閉じたあとに、必ず、「Plala」の切断作業を行います。




⑨画面右下の時計付近に上記の「接続インジケータ」マークが表示されますので左クリックすると現在接続中の接続が表示されます。



⑩「接続または切断...」をクリックすると接続の選択画面が表示されます。



⑪切断したい接続をクリックして選択していただき、右下の「切断(I)」ボタンをクリックします。




⑫「閉じる(C)」ボタンをクリックし、続いて本書6ページInternet Explorer設定へお進みください。

### ※接続ができない場合には※


上記設定に沿って接続テストを行い、接続ができなかった場合、エラー内容は表示されず、下記画面が表示されます。この画面が表示された場合は、「接続をセットアップします(S)」を選択してください。それ以外の項目を選択すると、作成した接続設定が保存されません。本書5ページ「エラー内容の確認方法」をご確認いただけますと、エラーの確認ができます。

ご不明な点につきましては「ぷららダイヤル」までお問い合わせください。



## エラー内容の確認方法


接続ができなかった場合、下記の手順で接続を行うとエラー内容の確認ができます




- ① Windows画面左下の「スタートボタン」をクリックし、表示されたメニュー右列にある「コントロールパネル」をクリックします。



- ② 「ネットワークとインターネット」項目内の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




- ③ 左側の項目内「ネットワーク接続の管理」をクリックします。



- ④ 表示されているPlalaアイコンをダブルクリックし接続します。




- ⑤ Plala へ接続の画面が出ますので、「ダイヤル」ボタンをクリックします。




- ⑥ しばらくお待ちいただくと接続エラー内容が表示されます。

## Internet Explorer 設定


さらに接続が確立しましたら、次に「Internet Explorer」の設定を行います。




- ① Windows 画面左下の「スタートボタン」をクリックし、表示されたメニュー右列にある「コントロールパネル」をクリックします。




- ② 「コントロールパネル」が表示されましたら左の項目内「クラシック表示」をクリックすると右側の表示が切り替わります。




- ③ 「インターネットオプション」のアイコンをダブルクリックします。



- ④ 「全般」タブ(見出し)画面ではインターネットに接続した際に最初に表示されるホームページを設定することができます。



- ⑤ 続いて上部見出しの「接続」をクリックします。




- ⑥ 「接続」タブ(見出し)の設定画面が表示されましたら、「通常の接続でダイヤルする(O)」をクリックします。チェックが入っているのと、現在の既定値が「plala(既定)」となっている事を確認し、「OK」ボタンをクリックし、画面が閉じましたら、コントロールパネルの画面も右上の×ボタンで閉じてください。


※ 「Plala」以外に複数表示されている場合は「plala」を選択し、画面右下の「既定に設定(E)」ボタンをクリックします。

以上でインターネットのホームページをご覧いただくための基本的な設定は完了です。


## インターネット ご利用方法



①画面左下の「スタート」ボタンをクリックして左メニューの「インターネット」をクリックします。



②ダイヤルアップ接続画面が表示されますので、「接続(C)」をクリックします。



③Plalaへの接続画面が表示されますので、「ダイヤル(D)」をクリックします。




④本書 6 ページ④で設定したページが表示されます。「http://www.plala.or.jp」を設定した場合は、「ぷららホームページ」が表示されます



⑤ご希望のホームページをご覧頂くため、上部空白部分（ホームページアドレス入力欄）に、ご希望のホームページアドレス（URL）を入力します。

(例) <http://tokuten.nttplala.com/cluboff/>  
(NTT ぷららクラブオフのホームページ)

※正しく表示されない場合はホームページのアドレス（URL）を再度、確認してください。ぷららへの接続自体が確立されていない場合にもホームページが正しく表示されません。

※別のページをご覧になられている時に、ホームページへ戻りたい場合は、上部にある  のボタンをクリックしていただくと、ホームページへ戻ることができます。



- ⑥ ホームページアドレス入力後、キーボードのEnterキーを押していただくか、URL入力欄右側の矢印ボタンをクリックしていただきますと指定したホームページが表示されます。
- 同様の操作手順にて他のホームページも、閲覧いただけます。
- アクセスする頻度の高いホームページは画面左上に表示されている (お気に入り) 機能を使用する事で次回からのアクセスが簡単に行えます。

- ⑦ インターネット (ホームページ閲覧) を終了される場合は「Internet Explorer (ブラウザ)」の画面右上の×ボタンで閉じていただきます。切断を促す画面が表示されましたら「今すぐ切断」などのボタンをクリックしていただき、インターネットを終了します。
- 切断を促す画面が表示されない場合は本書4ページ⑨以降の手順に沿って切断作業を行ってください。

## ぶららホームページ紹介

【会員サポート】・・・各種サポートをご利用いただけます。

<http://www.plala.or.jp/support/index.html>

【オプションサービス】・・・いろいろなサービスをご利用いただけます。

<http://www.plala.or.jp/option/>

【アクセスポイント情報】・・・各種アクセスポイントの説明、番号案内などがご覧いただけます。

<http://www.plala.or.jp/support/ap/>

【コース変更お申込み】・・・契約変更手続きの前に必ずコース変更に関する注意事項をご一読ください。

[http://www.plala.or.jp/apply/apply\\_change/](http://www.plala.or.jp/apply/apply_change/)

【plala My Page】・・・お客様へのお知らせや、メール、ご利用状況などを、まとめて1ページでご覧いただけます。


<https://web1.plala.or.jp/cgi-bin/mypage/main/agent.cgi?atesaki=base>

## Windows メール設定

電子メールを、ご利用いただく際にはメールソフトへの設定が必要になります。  
本書では Windows Vista 付属のメールソフト「Windows メール」の設定方法を説明させていただきます。


「Windowsメール」以外のメールソフトの設定方法につきましては  
ぷららホームページの「ぷらら会員サポート - メールソフト設定」をご参照ください。

ぷらら会員サポート - メールソフト設定 - <http://www.plala.or.jp/support/manual/mail/win/>




- ①画面左下の「スタート」ボタンをクリックして左メニューの「電子メール」(Windowsメール)をクリックします。

※電子メールをクリックしても「Windows メール」が起動しない場合は、「Windows メール」が通常使用する電子メールソフトとして設定されていない可能性があります。その場合は、「すべてのプログラム」を開き、表示された項目の中から「Windows メール」をクリックし、起動させてください




- ②「Windowsメール」が起動しましたら上部の「ツール(T)」をクリックし表示されたメニューの下から3行目にある「アカウント(A)」を選択します。

※Windowsメールの起動が初めての場合は、メールアカウントの作成画面が始めに表示されます。アカウントの作成画面が表示された場合は、お手数ですが、一度アカウント作成画面をキャンセルし、閉じていただき、本設定を行ってください。



- ③インターネットアカウント画面  
右上の「追加 (A)」ボタンをクリックするとメールの設定が始まります。



- ④アカウントの種類の選択画面  
「電子メールアカウント」を選択し「次へ(N)」をクリックします。

### ⑤ 名前画面

メールを送信した時に、お相手様側に表示される差出人名の設定です。「表示名(D)」の入力欄に、お名前やニックネームなど好きな文字列を入力し「次へ(N)」をクリックします。

※任意の文字列を設定していただくことができます。

### ⑥ インターネット電子メールアドレス画面

「電子メールアドレス(E)」の入力欄へは、ぷらら会員登録に記載されているお客様の電子メールアドレスを半角英数小文字で入力し「次へ(N)」をクリックします。

例) plalataro@xxxx.plala.or.jp

### ⑦ 電子メールサーバーのセットアップ画面

「受信メールサーバーの種類(S)」の欄は「POP3」のままにしておき、「受信メール(POP3、またはIMAP)サーバー(I)」欄にはぷらら会員登録に記載されているPOPサーバー名を、「送信メール(SMTP)サーバー(O)」の入力欄には、ぷらら会員登録に記載されているSMTPサーバー名を半角小文字で入力します。

例) 受信メールサーバー xxxx.mail.plala.or.jp  
送信メールサーバー xxxx.mail.plala.or.jp

入力が終わりましたら「送信サーバーは認証が必要(V)」に必ずチェックを入れます。

つづいて、「次へ(N)」をクリックします。


※ぷららをご利用の場合、「POPサーバー名」と「SMTPサーバー名」は同じ文字列となりますので、POPサーバー入力後、入力した文字列をコピーし、貼り付けていただいても問題ありません。入力後エラーが出る場合、半角での入力となっているか確認し、再入力をお試しください。

### ⑧ インターネットメールログオン画面

「ユーザー名(A)」の入力欄にはメールアドレスの「@」(アットマーク)より左側の文字列が自動的に入力されますので、特に入力の必要はありません。「パスワード(P)」の入力欄に、ぷらら会員登録に記載されているメールパスワードを半角英数字で入力します。パスワードを保存される場合には「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れ、入力が終わりましたら「次へ(N)」をクリックします。


例) メールアドレスが plalataro@xxxx.plala.or.jp  
ユーザー名 plalataro  
パスワード abc1c2def

※BROBAからサービスを移行された会員様の場合、ユーザー名にはメールアドレスを入力してください。




### ⑨ 設定完了画面

「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックを入れ、「完了 (E)」をクリックします。




### ⑩ インターネットアカウント画面

設定が正しく完了すると、メール欄に設定したメールのサーバー名が表示されていますので、一度クリックし、選択した状態で右側の「プロパティ (P)」ボタンをクリックします。




### ⑪ プロパティ画面

プロパティ画面が起動しますので、上部見出しの中から「詳細設定」をクリックします。



### ⑫ プロパティ内詳細設定画面

サーバーのポート番号項目内にある「送信メール (SMTP) (O)」に入力されている「25」を「587」に変更し、「適用 (A)」をクリックし、「OK」ボタンをクリックします。




### ⑬ インターネットアカウント画面

右下の「閉じる」をクリックし、画面を閉じます。


以上でメールの設定は終了です。続いて、本書11ページ「電子メールご利用方法」を参照し、メール送受信をお試しください。

## 電子メールご利用方法


ご自身のメールアドレスを利用しメール送信、受信のテストを行っていただけます。




①Windowsメール初期画面左上の「メールの作成」ボタンをクリックします。



③テストメールが作成できましたら、左上の「送信」ボタンをクリックします。




④テストメールの送信が完了すると、メールの初期画面に戻りますので、「送受信」ボタンをクリックし、送信したテストメールの受信動作を行います。




②メールの作成画面になりましたら、「宛先：」に送信先のアドレスを入力します。送受信のテストを行いますので、ここでは、お客様ご自身のメールアドレスを半角英数字で入力してください。  
(例) plalataro@xxxx.plala.or.jp

「件名：」の入力欄にメール件名を入力します。  
(例) test

本文には「test」等の文言を入力しておきます。



⑤送受信動作終了後、左側の「受信トレイ」をクリックすると、右側にメールが届いていることが確認できます。




⑥届いたメール内容をご覧になる場合、届いたメールの差出人欄や、件名をクリックすると、下の画面にメールの内容が表示されます。メールを終了される場合は画面右上の×ボタンをクリックし終了してください。

※次回、インターネット(ホームページ)、電子メールをご利用される場合は下記の手順で、ご利用ください。

### ▶ インターネット(ホームページ)利用方法


### ▶ 電子メール 利用方法



画面左下の「スタート」ボタンをクリックして左メニューの「インターネット (Internet Explorer)」をクリックします。



画面左下の「スタート」ボタンをクリックして左メニューの「Windowsメール」をクリックします。



接続が確立していない場合は、ダイヤルアップ接続という画面が表示されますので「接続」ボタンをクリックします。



続いて、Plalaへ接続の画面がでますので「接続」ボタンをクリックすると接続され、インターネット/メールともご利用いただけるようになります。

インターネット、電子メールは正常にご利用いただけましたでしょうか？  
本書の設定手順にて、うまくご利用になれない場合はお手数ですが  
下記「ぶららダイヤル」までお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

- 会員サポート(会員サポート一覧)・・・<http://www.plala.or.jp/support/index.html>
- マニュアル一覧(各種サービス説明)・・・<http://www.plala.or.jp/support/manual/>

「ぶらら」を末永くご愛顧いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

■ ぶららダイヤル

【お電話でのお問い合わせ】

受付時間 10:00～19:00 (年中無休)

009192-33 ※通話無料

ひかり電話からおかけの場合

0120-971-391 ※通話無料

携帯電話・公衆電話・海外等からおかけの場合

050-7560-0033 ※通話料金お客様負担

【メールでのお問い合わせ】

[kojin@plala.or.jp](mailto:kojin@plala.or.jp)

【ホームページ】

ぶららホームページ

<http://www.plala.or.jp>

ぶらら Q&A

<http://web1.plala.or.jp/support/faq/>



アクセスポイント利用可否表 (2014年4月現在) 最新の情報は <http://www.plala.or.jp/support/ap/chart/> をご参照ください。

【ダイヤルアップ接続用】 “○”は、ぶらら接続料金は無料

契約名		スペシャルAP
フレッツプラン	フレッツ・ADSLセット	9.18円/3分
	ぶらら光メイト with フレッツ	9.18円/3分
	ぶらら光バック with フレッツ	9.18円/3分
	ぶらら光セット	9.18円/3分
	フレッツ・ISDNセット	9.18円/3分
ぶらコミプラン	ぶらコミ0	10.8円/3分 <深夜、早朝10.8円/4分>
	ぶらコミ3	3時間まで ○ 超過分は8.64円/分
	ぶらコミ5	5時間まで ○ 超過分は8.64円/分
	ぶらコミ10	10時間まで ○ 超過分は8.64円/分
	ぶらコミ20	20時間まで ○ 超過分は8.64円/分
	ぶらコミ30	30時間まで ○ 超過分は8.64円/分
レギュラープラン	インターネットセット	8.1円/3分
	スペシャルセット	9.18円/3分
	ぶららライト	8.64円/分
	モバイルプラン	10.8円/3分